Nayax mit Stovari verbinden

Um die Live-Daten aus der Nayax-Telemetrie auslesen zu können, brauchst du einen persönlichen Lynx Token. Wie du ihn bekommst, zeigt dir diese Anleitung. Solltest du noch Fragen haben, schreib uns gerne über das Kontaktformular.

1 Rechte beim Nayax-Support anfragen

Schick einmalig diese Mail an desupport@nayax.com. Trage beim rot markierten Feld unten in der E-Mail deine Login Email Adresse vom Nayax Core ein und schick sie von genau dieser Adresse ab.

An desupport@nayax.com

Betreff Lynx permissions for Stovari integration

Hello Nayax Support,

I use Stovari, an inventory management app for vending operators, and would like to connect my Nayax account to it with a Lynx API token.

Could you please grant my Nayax user the following Lynx permissions in Production:

- Lynx - Actors
- Lynx - Cards
- Lynx - Devices
- Lynx - Dashboard
- Lynx - Lookups
- Lynx - Machine Attributes
- Lynx - Machine Inventory
- Lynx - Machine Products
- Lynx - Machines
- Lynx - Product Groups
- Lynx - Products

Email address of my Nayax user: [your Nayax login email]

Nayax Professional Services confirmed that the Support team grants these permissions in Production.

Thank you very much!
[Your name]


Klicke auf den Button, um die Vorlage direkt in deinem Mailprogramm zu öffnen. ⟶ In Mail öffnen

Sobald der Support die Rechte bestätigt hat, geht es weiter. Vorher ist der Token nicht sichtbar.

© 2026 Stovari · stovari.de


2 Auf den neuen Nayax Core umschalten

Melde dich bei Nayax Core an (my.nayax.com). Den Token gibt es nur im neuen Core: Steht oben rechts **Try the New CORE**, schalte dort um. Danach steht dort **Back to Classic CORE**. Im alten Core fehlt die Stelle.




3 Benutzermenü öffnen

Klicke oben rechts auf das **Personen-Symbol**.



4 Benutzerinformation öffnen


Im Menü, das sich öffnet, klickst du auf **Benutzerinformation**.



© 2026 Stovari · stovari.de


5 Reiter Sicherheit und Anmeldung wählen

Die Seite **Benutzerinformation** öffnet sich mit dem Reiter Benutzerkonto. Wechsle oben auf den Reiter **Sicherheit und Anmeldung**.




6 Token hinzufügen

Scrolle ganz nach unten bis zum Abschnitt **Benutzer-Token** und klicke rechts auf **Token hinzufügen**.



7 Lynx Token wählen


Es öffnet sich das Fenster **Add Lynx Token**. Dort muss **Lynx Token** gewählt sein, nicht App Token. Meist ist es das schon.



© 2026 Stovari · stovari.de


8 Namen eintragen und bestätigen

Trage bei **Token-Referenz** und **Token-ID** einen Namen ein, zum Beispiel **Stovari**, und klicke auf **OK**.




9 Token anzeigen lassen

Nayax zeigt den neuen Token jetzt als Text und als QR-Code. Lass das Fenster offen, du brauchst ihn gleich in der App.




10 Telemetrie in Stovari öffnen

Öffne in der Stovari-App den Reiter **Profil** und tippe unter Verwaltung auf **Telemetrie**.




11 Nayax wählen

Tippe oben auf **Nayax**. Die Kachel bekommt einen blauen Rand.



12 Token eintragen und speichern

Tippe im Schlüsselfeld rechts auf das **QR-Symbol** und scanne den Code, den Nayax Core dir zeigt. Ohne Kamera geht es auch mit Kopieren und Einfügen. Tippe danach auf **Speichern**.



Stovari prüft den Token. Innerhalb weniger Sekunden siehst du deine Automaten mit Schächten und Fehlmengen. Später zeigt **Show Token** unter Benutzer-Token in Nayax Core einen vorhandenen Token noch einmal.

Stovari liest nur (Automaten, Schächte, Fehlmengen, Produkte, Verkäufe) und schreibt nichts in dein Nayax-Konto zurück. Der Token wird serverseitig gespeichert und ist in der App für niemanden einsehbar. Kompromittiert? Unter Benutzer-Token entfernen und einen neuen eintragen.

© 2026 Stovari · stovari.de